
mitoco

mitoco 申請
承認プロセス移行ツール
インストール・初期設定マニュアル



目次

はじめに 3
1　初期設定 パッケージインストール 5
1.1 インストールパッケージ URL 5
1.2 mitoco Workflow Migration Toolのインストール 5
2　初期設定　ユーザーの登録と設定 7
2.1 権限セットグループの割り当て 7
2.2 承認プロセス移行ツール画面への遷移 9

はじめに

■ 本ドキュメントについて

本ドキュメントでは、管理者・移行作業担当者向けに「承認プロセス移行ツール」のパッケージインストールと、初期設定の手順についてご説明します。

■ 承認プロセス移行ツールについて

- 承認プロセス移行ツールは、mitoco 申請リリース以前のワークフローを、mitoco 申請でも使用できるようにする、管理者・移行作業者向けの支援ツールです。
- 詳細なマニュアルとツールの使い方については、「移行プロセス一覧」画面右端に表示されている「マニュアル」「ヘルプツアー」ボタンより参照ください。



■ 初期設定（初回のみ実施）

- 以下の流れで初期設定を実施ください。
  1. パッケージのインストール
     承認プロセス移行ツールパッケージをご利用の組織にインストールします。
  2. ユーザーの設定
     Salesforce のユーザーに対し、権限セットグループを割り当てます。

■ お読みください

- 「承認プロセス移行ツール」は、Salesforce上で動作します。
- 「承認プロセス移行ツール」の初期設定を行うにあたり、Salesforceの操作が必要となります。
- 「承認プロセス移行ツール」の管理者は、Salesforce の administrator 資格相当の知識を持っていることを推奨しています。
- 弊社では、「承認プロセス移行ツール」にかかわる操作について、サポートいたします。それ以外のSalesforceに関する操作や設定などについては、「mitoco 申請」の標準サポート対象外となる範囲もございます。

・ 「承認プロセス移行ツール」をインストールされたお客様は、以下の利用規約に同意していただいたものとみなします。

利用規約：

https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_privacyterms.pdf

■ mitoco パッケージについて

・ 「承認プロセス移行ツール」の利用には mitoco のパッケージが必要になります。

・ 「承認プロセス移行ツール」に対応する mitoco のパッケージは以下となります。

mitoco(Base)：	Ver.24.0
mitoco(Collaboration)：	Ver.24.0
mitoco (Approvals)：	Ver.24.0
mitoco Work Base：	Ver.2.5
mitoco 申請:	Ver.1.5

参照

- mitoco のバージョンの確認方法は、以下を参照してください。
  https://d.terrasky.jp/mitocoVerCheck
- 上記のバージョン未満の mitoco をご利用の場合は、バージョンアップをお願いします

1 初期設定 パッケージインストール

1.1インストールパッケージ URL

以下 URL を使ってインストールしてください。

1 **mitoco Workflow Migration Tool Ver.1.0**

https:// [私のドメイン] の URL/packaging/installPackage.apexp?p0=04tTL000003Ptu1YAC

補足

- 「[私のドメイン] の URL」は、Salesforce の設定から「クイック検索」に「私のドメイン」と入力し、「私のドメイン」を選択した画面で確認できます。

1.2 mitoco Workflow Migration Toolのインストール

1 **mitoco Workflow Migration Toolの URL にアクセスします。**

2 **ログイン認証画面が表示されたら、システム管理者のユーザー名とパスワードを入力し[ログイン]ボタンをクリックします。(すでにログインしている場合は、表示されません)**



3 **[管理者のみのインストール]を選択し、[インストール]ボタンをクリックします。**



4　[完了]ボタンをクリックします。



5　インストール済みパッケージ画面で mitoco Workflow Migration Toolがインストールされたことを確認します。



2 初期設定　ユーザーの登録と設定

2.1　権限セットグループの割り当て

承認プロセス移行ツールパッケージをインストールした後、利用するユーザーに対し、権限を割り当てることで、機能を利用できるようになります。
承認プロセス移行ツールを使うための権限セットグループを用意しておりますので、ご利用ください。

1　[設定]をクリックします。

2　クイック検索ボックスに「ユーザー」を入力し、表示された「ユーザー」をクリックします。


3　対象の従業員のユーザーアカウント名をクリックします。

ユーザー詳細画面に遷移します。

4　「権限セットグループの割り当て」セクションを確認し、[割り当ての編集]をクリックします。



5　左の使用可能な権限セットの一覧から割り当てを行う権限セットを選択し、追加ボタン[▸]をクリックします。




■　管理者・移行作業担当者

承認プロセス移行ツールを使用する従業員に以下を割り当てます。

権限セットグループ	説明
mitoco_ワークフロー_移行ツール管理	承認プロセス移行ツールの利用に必要な権限を付与します。

6　[保存]をクリックします。

ユーザーの詳細画面に遷移します。「権限セットグループの割り当て」セクションを確認し、権限が割り当てられたことを確認します。



2.2　承認プロセス移行ツール画面への遷移

「mitoco_ワークフロー_移行ツール管理」権限セットグループが割り当てられたユーザーで操作します。

1　画面左上のアプリケーションランチャーに「承認プロセス移行」と入力し、表示された「mitoco 申請　承認プロセス移行」をクリックします。



2　「移行プロセス一覧」が表示されます。



参照

- 承認プロセス移行ツールの具体的な使い方については、「移行プロセス一覧」画面右端に表示されている「マニュアル」「ヘルプツアー」ボタンより参照ください。



製品サポート

製品情報

https://www.mitoco.net/

活用事例

https://www.mitoco.net/tips/

製品ユーザーガイド

https://d.terrasky.jp/mitocoUserGuide

テラスカイサポートセンター

https://d.terrasky.jp/ProductSupport

mitoco 申請 承認プロセス移行ツール インストール・初期設定マニュアル
発行日：2026 年 9 月 16 日（第 1 版）

Copyright © TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved.